

Conexão de Área de Trabalho Remota (RDP)

03/27/2025 03:38:31

[FAQ Article Print](#)

Category:	Telefonia TIC-13	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	pt_BR	Last update:	11:58:41 - 01/09/2025 (America/Sao_Paulo)

Keywords

área de trabalho remoto; vpn; Remote Desktop Protocol; RDP;

Symptom (public)

Problem (public)

Conexão de Área de Trabalho Remota
Remote Desktop Protocol (RDP)

Observação: para utilizar a Área de trabalho remoto, é necessário a [1]VPN - Acesso remoto (Windows)
É necessário habilitar a Área de Trabalho Remoto no computador da Unifei.

[1]
<https://otrs.unifei.edu.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=167;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmtpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9OTtTb3J0Qnk9VGI0bGU7T3JkZXI9%0AVXA7U3RhcjRlXQ9MQ%3D%3D%0A;>

Solution (public)

Seguir as etapas descritas a seguir:

Computador pessoal

Etapa 1: Em Pesquisar, buscar por "Conexão de Área de Trabalho Remota". Clicar nele.

Etapa 2: Quando abrir a tela dessa ferramenta, você deverá expandi-la clicando em "Mostrar Opções".
Uma tela mais completa será mostrada.

Etapa 3: no campo "Computador", informar o IP do computador local da Unifei que você deseja acessar remotamente .
No campo "Nome de usuário" informar conforme exemplo a seguir.
Em seguida, clicar em "Conectar".

Exemplo:

Computador: 200.131.130.99
Nome de usuário: DCF130-99\jose

Etapa 4: Na etapa seguinte, informe os dados do computador remoto.
Nome de usuário
Senha do computador remoto.

Mais informações podem ser encontradas no artigo "[1]Como usar a Área de Trabalho Remota" > Windows 10 > Item 2.

[1] <https://support.microsoft.com/pt-br/windows/como-usar-a-%C3%A1rea-de-trabalho-remota-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c>